

MachMaker
www.machmaker.pl

INSTRUKCJA INSTALACJII ZADAJNIKA XHC-WHB04B W MACH3 NA SYSTEMIE WINDOWS XP



Do instalacji Zadajnika WHB04B potrzebujemy komputer z zainstalowanym i działającym oprogramowaniem Mach3.

Z urządzeniem firma MachMaker dostarcza spakowany katalog XHC-WHB04B MACH3.zip. Należy go rozpakować w wygodnym miejscu (np. na pulpicie).

Należy podłączyć odbiornik zadajnika do portu USB komputera. Urządzenie powinno zainstalować się automatycznie i być gotowe do użycia.

Należy skopiować z dostarczonego katalogu XHC-WHB04B MACH3\Drivers plugin ShuttlePro.dll do katalogu Mach3\PlugIns

Należy skopiować z dostarczonego katalogu XHC-WHB04B MACH3\Drivers\macro makro M930.m1s do katalogu Mach3\macros\Mach3Mill

Należy skopiować z dostarczonego katalogu XHC-WHB04B MACH3\Drivers\macro makro M999.m1s do katalogu Mach3\macros\Mach3Mill

Należy skopiować z dostarczonego katalogu XHC-WHB04B MACH3\Drivers\macro makro M933.m1s do katalogu Mach3\macros\Mach3Mill

W razie potrzeby można edytować powyższe 3 makra.

M930.m1s odpowiedzialne jest za sondowanie osi Z.

M999.m1s odpowiedzialne jest za bazowanie wszystkich osi

M933.m1s odpowiedzialne jest za przejazd do zera